

סיקור סבבתי CPE + CR Acinetobacter

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87070

שם הבדיקה

סיקור סבבתי CPE + CR Acinetobacter

שמות נוספים לבדיקה

אין

לאבחנה/טיפול

סיקור סביבתי

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצע מוצק ולעיתים מצע נוזלי). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. גילוי גנים של עמידות בחיידקי CPE בשיטת NG flow Lateral 5-CARBA Test. רגישות חיידקי Acinetobacter בשיטות Disk Diffusion.

מגבלות השיטה

על פי הנחייה של היחידה למניעת זיהומים בלבד ובתאום מראש בכלי דיגום מתאימים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

כלי דיגום מתאימים

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

סיפון חדרסיפון שירותיםפתח כיור - חדרפתח כיור - שירותיםמשטח במטושאחר

נפח דגימה

בתיאום עם המעבדה

כלי קיבול לדגימה

בתיאום עם המעבדה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. שיטת Immunoassay
- תחום הערכים שלילי או חיובי. Diffusion Disk - ניתן לפנות למסמך 100Performance-M CLSI
Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing.

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

על פי הנחייה של היחידה למניעת זיהומים בלבד ובתאום מראש בכלי דיגום מתאימים

